

Compute Dインスタンス停止・起動手順



2026年7月13日
NTTドコモビジネス株式会社

1.対象インスタンスの状態確認

■ 作業詳細

(1)インスタンスのステータス確認

①Compute Dのコンソールへアクセスし、[コンピュー]→[インスタンス]をクリックして

各インスタンスのステータスを確認する

稼働中のインスタンスについては、Statusは「稼働中」、Power Stateは「実行中」と表示されます

docomo MEC ログイン履歴の確認

プロジェクト / コンピュー / インスタンス

プロジェクト
API アクセス
コンピュー
概要
インスタンス
イメージ
キーペア
サーバーグループ
ボリューム
ネットワーク
Orchestration
オブジェクトストア
ユーザー管理

インスタンス ID = フィルター インスタンスの起動 インスタンスの削除 その他のアクション

Instance Name	Image Name	IP Address	Flavor	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Age	Actions
vm01	RockyLinux-8.5		standard1.tiny	-	稼働中	AZ1	なし	実行中	6 分	スナップショットの作成
	Ubuntu20.04		standard1.medium.sriov	-	稼働中	AZ1	なし	実行中	2 年, 10 ヶ月	スナップショットの作成

2.インスタンスの停止

■ 作業詳細

(1)インスタンスの停止を実施

①インスタンス管理画面内のActionsのプルダウンから[インスタンスの停止]をクリックする

The screenshot shows the docomo MEC console interface. The left sidebar contains navigation links: プロジェクト, API アクセス, コンピュート, 概要, インスタンス (highlighted), イメージ, キーペア, サーバグループ, ボリューム, ネットワーク, Orchestration, オブジェクトストア, and ユーザー管理. The main content area is titled 'プロジェクト / コンピュート / インスタンス' and 'インスタンス'. It includes a search bar for 'インスタンス ID', a 'フィルター' button, and buttons for 'インスタンスの起動', 'インスタンスの削除', and 'その他のアクション'. A table lists instances with columns: Instance Name, Image Name, IP Address, Flavor, Key Pair, Status, Availability Zone, Task, Power State, Age, and Actions. Two instances are shown: 'vm01' (RockyLinux-8.5, standard1.tiny, 稼働中, AZ1) and another instance (Jbuntu20.04, standard1.medium.sriov, 稼働中, AZ1). The 'Actions' dropdown for the second instance is open, showing options like 'Floating IP の割り当て', 'インスタンスの停止' (highlighted), and 'インスタンスの削除'. A red circle with the number 1 is placed next to the dropdown arrow.

※1 OS内部での再起動操作（rebootなど）では処理が適用されません

※2 [インスタンスの削除]は選択しないでください

2.インスタンスの停止

■ 作業詳細

(2)インスタンス停止操作の確認

①インスタンスの停止操作に対する確認のポップアップが表示されるので、[インスタンスの停止]をクリックする

The screenshot shows the docomo MEC console interface. A modal dialog titled "インスタンスの停止の確認" (Confirm Instance Stop) is displayed in the center. The dialog contains the text: "vm01" を選択しました。選択内容を確認してください。インスタンスが停止されます。 (I selected "vm01". Please confirm the selection content. The instance will be stopped.) Below the text are two buttons: "取り消し" (Cancel) and "インスタンスの停止" (Stop Instance). The "インスタンスの停止" button is highlighted with a red box and a red circle containing the number 1, indicating the step to be taken. In the background, the console shows a list of instances with columns: Instance Name, Image Name, IP Address, Flavor, Key Pair, Status, Availability Zone, Task, Power State, Age, and Actions. Two instances are visible: "vm01" (RockyLinux-8.5) and another instance (Ubuntu20.04).


Instance Name	Image Name	IP Address	Flavor	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Age	Actions
vm01	RockyLinux-8.5		standard1.tiny	-	稼働中	AZ1	なし	実行中	0 分	スナップショットの作成
	Ubuntu20.04		standard1.medium.sriov	-	稼働中	AZ1	なし	実行中	2 年, 10 ヶ月	スナップショットの作成

2.インスタンスの停止

■ 作業詳細

(3)インスタンスのステータス確認

①正常に停止した場合、インスタンスのStatusは「電源停止」、Power Stateは「シャットダウン済み」と表示されます



docomo MEC

プロジェクト / コンピュート / インスタンス

インスタンス

インスタンス ID = フィルター

インスタンスの起動 インスタンスの削除 その他のアクション

Instance Name	Image Name	IP Address	Flavor	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Age	Actions
vm01	RockyLinux-8.5		standard1.tiny	-	電源停止	AZ1	なし	シャットダウン済み	4 分	インスタンスの起動
	Ubuntu20.04		standard1.medium.sriov	-	稼働中	AZ1	なし	実行中	2 年, 10 ケ月	スナップショットの作成

3.インスタンスの起動

■ 作業詳細

(1)インスタンスの起動

①停止済みインスタンスのActionsの[インスタンスの起動]をクリックする

The screenshot shows the docomo MEC console interface. The left sidebar contains navigation links: プロジェクト, API アクセス, コンピュート, 概要, インスタンス (highlighted), イメージ, キーペア, サーバグループ, ボリューム, ネットワーク, Orchestration, オブジェクトストア, and ユーザー管理. The main content area is titled 'プロジェクト / コンピュート / インスタンス' and 'インスタンス'. It includes a search bar for 'インスタンス ID' and buttons for 'フィルタ', 'インスタンスの起動', 'インスタンスの削除', and 'その他のアクション'. A table lists instances with columns: Instance Name, Image Name, IP Address, Flavor, Key Pair, Status, Availability Zone, Task, Power State, Age, and Actions. The first instance, 'vm01', is in a '電源停止' (Power Off) state. Its 'Actions' dropdown menu is open, showing 'インスタンスの起動' (Start Instance), which is highlighted with a red box and a circled '1'. The second instance is 'Ubuntu20.04', which is in a '稼働中' (Running) state, and its 'Actions' dropdown shows 'スナップショットの作成' (Create Snapshot).

Instance Name	Image Name	IP Address	Flavor	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Age	Actions
vm01	RockyLinux-8.5	[Redacted]	standard1.tiny	-	電源停止	AZ1	なし	シャットダウン済み	4分	インスタンスの起動
[Redacted]	Ubuntu20.04	[Redacted]	standard1.medium.sriov	-	稼働中	AZ1	なし	実行中	2年, 10ヶ月	スナップショットの作成

3.インスタンスの起動

■ 作業詳細

(2)インスタンスのステータス確認

①インスタンスが起動する。

インスタンスのStatusが「稼働中」、Power Stateが「実行中」と表示されていればインスタンスは起動中の状態です

docomo MEC

プロジェクト / コンピュート / インスタンス

インスタンス

インスタンス ID = フィルター インスタンスの起動 インスタンスの削除 その他のアクション

Instance Name	Image Name	IP Address	Flavor	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Age	Actions
vm01	RockyLinux-8.5		standard1.tiny	-	稼働中	AZ1	なし	実行中	6 分	スナップショットの作成
	Ubuntu20.04		standard1.medium.sriov	-	稼働中	AZ1	なし	実行中	2 年, 10 ヶ月	スナップショットの作成